

# Notes de version

## eXLhoist Configuration Software

Ce document donne des recommandations et fournit des informations complémentaires sur l'installation et l'exécution du logiciel eXLhoist Configuration Software.

### 1. Contenu du programme d'installation

Composant	Version
eXLhoist Configuration Software	V 2.0.12.0
Schneider Electric eXLhoist DTM Library	V 2.0.12.0
Modbus DTM Library	V 2.5.3

#### Produits pris en charge :

- **ZART8L** avec fonctions de base : 3 commandes de mouvement de base (levage, pont et trolley), marche-arrêt, démarrage/sonnerie et fonction d'arrêt plus 2 boutons-poussoir pour les fonctions auxiliaires. Cet équipement dispose de 4 voyants de diagnostic.
- **ZART8D** avec fonctions de base : 3 commandes de mouvement de base (levage, pont et trolley), marche-arrêt, démarrage/sonnerie et fonction d'arrêt plus 2 boutons-poussoir pour les fonctions auxiliaires. Cet équipement dispose d'un voyant de diagnostic.
- **ZART12D** avec fonctions étendues, dont les fonctions de base et 6 boutons-poussoir pour les fonctions auxiliaires. Cet équipement dispose d'un voyant de diagnostic.

### 2. Plates-formes système

eXLhoist Configuration Software s'installe sur différentes plates-formes Windows® avec le même programme d'installation. Ce dernier détecte la plate-forme et la configuration d'installation requise automatiquement. Les plates-formes Windows® prises en charge sont les suivantes :

- Windows® XP Professionnel SP3
- Windows® 7 32/64 bits
- Windows® 8 32/64 bits

De plus, les composants système suivants sont requis :

- Microsoft .NET Framework 3.5 SP1
- VC++ 2005 Runtime
- Adobe version 8.0 et ultérieure recommandé pour afficher les fichiers de données générés.

### 3. Configuration minimale requise

Vérifiez que le système cible présente la configuration minimale suivante :

- Processeur double cœur
- RAM : 2 Go
- Espace libre sur le disque dur : 2 Go
- Windows® XP SP3 32 bits / 7 Pro 32 bits

## 4. Préparation de l'installation

Le fichier d'installation extrait le jeu de fichiers appropriés sur le disque dur local, puis lance l'installation automatiquement.

Avant de débiter l'installation, effectuez les opérations suivantes :

- Fermez toutes les applications en cours d'exécution avant de lancer le programme d'installation.
- Pour installer eXLhoist Configuration Software, vous devez être connecté avec un ID utilisateur disposant de droits d'administrateur sur le système d'exploitation.

## 5. Langue de l'installation

Les boîtes de dialogue du programme d'installation s'affichent dans la langue définie dans Windows®. Si la langue de l'utilisateur ne correspond à aucune des langues prises en charge par l'installation, les boîtes de dialogue du programme d'installation s'affichent par défaut en anglais.

## 6. Groupe Programmes

L'installation ajoute « Schneider Electric\ eXLhoist Configuration Software\ eXLhoist Configuration Software » et « Schneider Electric\ eXLhoist Configuration Software\ Readme » dans le groupe Programmes du menu Démarrer.

## 7. Répertoires

Par défaut, eXLhoist Configuration Software s'installe dans le répertoire :

- <program files>
- Schneider Electric
- eXLhoist Configuration Software

Par défaut, Schneider Electric eXLhoist DTM Library s'installe dans le répertoire

- <CommonProgramFiles>
- Schneider Electric Shared
- Schneider Electric eXLhoist DTM Library

Par défaut, Modbus Communication DTM Library s'installe dans le répertoire :

- <CommonProgramFiles>
- Schneider Electric Shared
- Modbus Communication DTM Library
  - Modbus Serial Line CommDTM
  - Modbus TCP CommDTM

Où <program files> et <CommonProgramFiles> dépendent des paramètres de votre computer. Par défaut, ces répertoires sont généralement « C:\Program Files\ » et « C:\Program Files\Common Files\ ».

## 8. Désinstallation et réparation

Si vous avez déjà installé eXLhoist Configuration Software, le programme d'installation vous permet de désinstaller ou réparer le logiciel.

## 9. Problèmes connus

- **Installation de .NET Framework 3.5 sous Windows® 8**

Sur les ordinateurs exécutant Windows® 8, .NET 4.5 est installé par défaut et .NET Framework 3.5 doit être activé. Cette opération requiert une connexion Internet.

Pour plus d'informations, cliquez sur le lien :

<http://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh506443.aspx>

- eXLhoist Configuration Software ne fonctionne pas correctement si aucune police chinoise n'est disponible sur le système.

Vous devez relancer l'application. La langue sélectionnée par défaut est l'anglais.