

Notas de versão

eXLhoist Configuration Software

Este documento dá recomendações e fornece informações adicionais para instalar e executar o eXLhoist Configuration Software.

1. Conteúdo do pacote

Componente	Versão
eXLhoist Configuration Software	V 2.0.12.0
Schneider Electric eXLhoist DTM Library	V 2.0.12.0
Modbus DTM Library	V 2.5.3

Produtos suportados:

- **ZART8L** com recursos básicos: 3 funções de controle de movimento básicas (elevação, ponte e carrinho), função ligar-desligar, função de arranque/alarme e função de parada mais 2 botões para funções auxiliares. Este dispositivo irá incluir 4 LEDs para diagnóstico.
- **ZART8D** com recursos básicos: 3 funções de controle de movimento básicas (elevação, ponte e carrinho), função ligar-desligar, função de arranque/alarme e função de parada mais 2 botões para funções auxiliares. Este dispositivo irá incluir um visor para diagnóstico.
- **ZART12D** com recursos avançados, incluindo recursos básicos e 6 botões para funções auxiliares. Este dispositivo irá incluir um visor para diagnóstico.

2. Plataformas do sistema

O eXLhoist Configuration Software pode ser instalado em plataformas diferentes do Windows® usando o mesmo pacote de configuração. A configuração detectará automaticamente a plataforma e os requisitos específicos de instalação. São suportadas as seguintes plataformas do Windows®:

- Windows® XP Professional SP3
- Windows® 7 de 32/64 bits
- Windows® 8 de 32/64 bits

Adicionalmente, são requeridos os componentes do sistema a seguir:

- Microsoft.NET Framework 3.5 SP1
- VC++ 2005 Runtime
- Adobe versão 8.0 e acima recomendada para visualização do arquivo de dados gerado.

3. Requisitos mínimos dos recursos

Verifique se o sistema de destino cumpre os seguintes requisitos mínimos:

- Processador de núcleo duplo
- RAM: 2 GB
- Espaço em disco necessário: 2 GB
- Windows® XP SP3 de 32 bits / 7 Pro de 32 bits

4. Preparação da instalação

A execução do arquivo de configuração irá extrair o conjunto apropriado de arquivos para o disco rígido local. Em seguida, irá iniciar a instalação automaticamente.

Antes de iniciar a instalação, realize as verificações e preparação a seguir:

- Feche todos os aplicativos em execução antes de iniciar o programa de configuração.
- Para a instalação do eXLhoist Configuration Software, garanta que fez logon usando uma ID de usuário com privilégios de administrador no sistema operacional.

5. Idioma da instalação

O idioma das caixas de diálogo de instalação é derivado da configuração de idioma do usuário definida pelo Windows®. Se o idioma de usuário não corresponder a nenhum dos idiomas suportados pela instalação, por padrão, as caixas de diálogo de instalação serão exibidas em inglês.

6. Grupo de programas

A instalação irá adicionar os atalhos “Schneider Electric\ eXLhoist Configuration Software\ eXLhoist Configuration Software” e “Schneider Electric\ eXLhoist Configuration Software\Readme” ao grupo de programas do menu Iniciar.

7. Diretórios

Por padrão, o eXLhoist Configuration Software será instalado no diretório

- <program files >
- Schneider Electric
- eXLhoist Configuration Software

Por padrão, a Schneider Electric eXLhoist DTM Library será instalada no diretório

- <CommonProgramFiles>
- Schneider Electric Shared
- Schneider Electric eXLhoist DTM Library

Por padrão, a Modbus Communication DTM Library será instalada no diretório.

- <CommonProgramFiles>
- Schneider Electric Shared
- Modbus Communication DTM Library
 - Modbus Serial Line CommDTM
 - Modbus TCP CommDTM

em que <program files > e <CommonProgramFiles> dependem das configurações da sua máquina. Em uma instalação de sistema padrão, este diretório é normalmente “C:\Program Files\” e “C:\Program Files\Common Files\”.

8. Desinstalar, reparar

Invocar o procedimento de instalação do eXLhoist Configuration Software novamente resultará em uma forma ligeiramente diferente de apresentação da oferta para desinstalar ou reparar a configuração existente.

9. Problemas conhecidos

- **Instalar o .NET Framework 3.5 no Windows® 8**

Em computadores que estejam executando o Windows® 8, o NET 4.5 é instalado por padrão e o recurso .NET Framework 3.5 tem que ser ativado. Para que este recurso funcione, é necessária uma conexão com a Internet.

Mais informações podem ser encontradas em:

<http://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh506443.aspx>

- O eXLhoist Configuration Software não será executado adequadamente se fontes chinesas não estiverem disponíveis no sistema.

Você precisa reinicializar o aplicativo e por padrão o idioma será o inglês.